

Technical Support
Knowledge Center Open

VEE：如何讓VEE能夠辨識我的 GPIB卡？

Notices

© Keysight Technologies Incorporated, 2002-2020

1400 Fountaingrove Pkwy., Santa Rosa, CA 95403-1738, United States All rights reserved.

No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means (including electronic storage and retrieval or translation into a foreign language) without prior agreement and written consent from Keysight Technologies, Inc. as governed by United States and international copyright laws.

Restricted Rights Legend

If software is for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, Software is delivered and licensed as "Commercial computer software" as defined in DFAR 252.227-7014 (June 1995), or as a "commercial item" as defined in FAR 2.101(a) or as "Restricted computer software" as defined in FAR 52.227-19 (June 1987) or any equivalent agency regulation or contract clause.

Use, duplication or disclosure of Software is subject to Keysight Technologies' standard commercial license terms, and non-DOD Departments and Agencies of the U.S. Government will receive no greater than Restricted Rights as defined in FAR 52.227-19(c)(1-2) (June 1987). U.S. Government users will receive no greater than Limited Rights as defined in FAR 52.227-14 (June 1987) or DFAR 252.227-7015 (b)(2) (November 1995), as applicable in any technical data.

Portions of this software are licensed by third parties including open source terms and conditions.

For detail information on third party licenses, see [Notice](#).

Contents

VEE：如何讓VEE能夠辨識我的GPIB卡？

VEE能夠找出您的系統中的所有GPIB卡，以及連接的儀器。如想執行上述功能，請啟動VEE，按一下功能表列中的 "I/O"，然後按 "Instrument manager"。這時 "Instrument manager" 對話方塊會開啟，它會顯示一個名為 "My configuration" 的資料夾，並列出VEE可存取的所有介面和儀器。

如果您是第一次執行VEE，有些儀器將不會出現在您的系統上，它們會使用類似 "dmm(hp34401)@(NOTLIVE)" 的名稱。由於這些儀器並不在您的系統上，所以您必須將它們刪除，讓VEE利用它的搜尋能力來找尋儀器。請按一下清單中的最後一台儀器，將它選取。

按一下 "Instrument manager" 對話方塊中Configuration底下的 "Delete Instrument" 鍵，這時儀器清單中所剩下的唯一物件將是 "My configuration" 資料夾。

按一下Instrument manager對話方塊中Create I/O Object底下的 "Find Instruments" 鍵。（在VEE 4.0中，這個按鍵的名稱是 "Refresh"）。幾秒鐘之後，VEE會找出您的系統上所有已設定的介面與儀器。

如果您的設定有所改變，您必須指示VEE再找尋一次儀器。請開啟Instrument manager對話方塊，按一下 "My configuration"，再按 "Find Instruments"（如果是VEE 4.0，則按 "Refresh"）。

Revision 1.0 15 Dec, 1999 rfh

